



OGGETTO : Nuove funzionalità Open³

L'attuale release di Open³ è stata implementata per gestire correttamente le nuove disposizioni di legge che riguardano la privacy nell'ambito della gestione delle password, la gestione del tracciamento delle più importanti transazioni effettuate dagli utenti e l'ausilio al calcolo delle imposte differite e anticipate. Inoltre sono state rilasciate le compatibilità con nuovi sistemi operativi e DB (vedi tabella compatibilità).

GESTIONE PASSWORD

La gestione degli accessi al sistema Open³ viene gestita da algoritmi interni all'applicazione stessa: questo implica che non vi è nessun tipo di collegamento con sistemi o algoritmi esterni (LDAP, Kerberos, ecc...).

Le password sono criptate all'interno del DB con algoritmi proprietari e non possono essere visualizzate in chiaro in alcun modo né dai Supervisor né dai DB Administrator.

Sono state implementate tre tipologie di utente:

- 1) **Utente Tecnico** (liv. Tab. 6) : può inserire/eliminare utenti, revocarne l'utilizzo, resettare la password, impostare la natura delle password (lunghezza minima, massima e scadenza), impostare i livelli funzionali e gli attributi di tutti gli utenti, gestire il tracciamento. **NB: Questi utenti non hanno accesso alle funzioni dell'applicazione;**
- 2) **Utente Supervisore** (liv. Tab. 5) : può impostare i livelli funzionali e gli attributi di tutti gli utenti, utilizzare tutte le funzioni dell'applicazione ai massimi livelli ed effettuare forzature particolari sui dati;
- 3) **Utente Standard** (liv. Tab. 0-4) : accede all'applicazione con i livelli e i criteri consentiti dal Supervisore.

Alla partenza dell'applicazione viene visualizzato l'utente di ingresso al sistema e la richiesta di inserimento della password e dell'eventuale Società/Divisione (dipende dai livelli funzionali attribuiti ai singoli utenti).

Dopo avere confermato o digitato l'utente di ingresso e la relativa password, il sistema controlla la correttezza dei dati inseriti.

L'utente deve cambiare la password se invitato dall'applicazione (scaduta oppure resettata) o può decidere di farlo in qualsiasi momento attraverso il bottone Change Password.

NB: Al primo avvio l'utente tecnico è TECSPVR e la password tecspvr.

GESTIONE TRACCIAMENTO

Gli utenti tecnici possono decidere se attivare il tracciamento delle transazioni effettuate da tutti gli utilizzatori dell'applicazione.

Le funzioni tracciabili sono:

- 1) Ingresso/Uscita applicazione;
- 2) Attivazione/Disattivazione tracciamento;
- 3) Password : inserimento, modifica, eliminazione;
- 4) Anagrafica Cespiti : inserimento, modifica, eliminazione, forzatura;
- 5) Anagrafica Variazioni : inserimento, modifica, eliminazione, forzatura;
- 6) Tabelle Utenza : modifica, forzatura;
- 7) Tabelle Classi/Gruppi Fiscali/Tecnici : inserimento, modifica, eliminazione;



8) Tabelle Esercizi/Periodi : inserimento, modifica, eliminazione;

9) Tabelle Coefficienti : inserimento, modifica, eliminazione.

La gestione prevede una visualizzazione/ricerca interattiva, report a discrezione dell'utente tecnico e pulizia degli archivi delle transazioni.

STAMPA RAFFRONTO PER AUSILIO CALCOLO IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

E' stato implementato un nuovo report che permette di ricavare i dati necessari per l'ausilio al calcolo delle imposte differite e anticipate. Per poter eseguire tale attività, nel sistema devono essere presenti almeno due sezioni (es: fiscale e civilistica) per permettere il confronto delle differenze dei valori. Nel report vengono visualizzati i valori relativi alle due sezioni (imponibile, fondi, quote e residui) e le relative differenze in positivo (prima sezione con valori più elevati della seconda) e in negativo. A scelta dell'utente la riga delle differenze negative può essere ampliata per visualizzare le seguenti casistiche:

- 1) Gli ammortamenti sono minori a fronte di aliquote minori;
- 2) Gli ammortamenti sono minori a fronte di beni ammortizzati nella prima sezione e ancora aperti in quella di confronto;
- 3) Gli ammortamenti sono minori a fronte di diverse decorrenze ammortamento.

CALCOLO AMMORTAMENTO

Sono state ampliate le possibilità di calcolo ammortamento.

Ora è possibile gestire le vite (utili e residue) oltre che in anni anche in mesi. La scelta viene fatta impostando il relativo parametro nella tabella utenza per ogni singola società/divisione/sezione. L'utilizzo della vita in mesi è possibile solamente se l'esercizio è gestito in anni.

A differenza delle precedenti release, non basta inserire nel cespite la vita utile per attivare il relativo calcolo, ma bisogna impostare le classi/gruppi fiscali/tecnici.

Infatti è possibile ora scegliere se calcolare a coefficiente, vita utile (con base imponibile) o vita residua (con base residuo) a seconda delle impostazioni scelte.

Nella classe fiscale/tecnica è stato aggiunto il parametro "Calcolo per Vita" che permette di impostare:

- | | |
|---------|--|
| No | Calcolo a coefficiente; |
| Utile | Calcolo per vita utile su base imponibile; |
| Residua | Calcolo per vita residua su base residuo. |

Nel gruppo fiscale/tecnico è stato aggiunto il parametro "Calcolo per Vita" che permette di impostare:

- | | |
|---------|--|
| Da Clf | Segue le regole impostate sulla relativa classe; |
| No | Calcolo a coefficiente; |
| Utile | Calcolo per vita utile su base imponibile; |
| Residua | Calcolo per vita residua su base residuo. |

Se i cespiti relativi ad una classe/gruppo non hanno impostate le vite, durante il calcolo viene assunta la durata indicata nel campo vita media della relativa classe/gruppo e se questa non è presente si procede con il calcolo a coefficiente.

TABELLA COMPATIBILITA'

Sistema Operativo	Windows 2000 (tutti)	Windows XP (tutti)	Windows 2003 (tutti)
DB	Oracle dalla 7.1 alla 10g	SQL Server dalla 6 alla 2003	